



E-Mail Client Outlook 2007 Konfigurationshinweise

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre E-Mails über Outlook 2007 abrufen können.

1. Starten Sie das Programm Outlook 2007, Sie sehen nun die Startoberfläche. Klicken Sie nun im Menü „Extras“ auf „Kontoeinstellungen“, es öffnet sich ein Fenster, in welchem alle bisher angelegten Konten angezeigt werden.



2. Mit einem Klick auf „Neu“ öffnet sich ein Dialog, um ein neues E-Mail-Konto hinzuzufügen.



3. Geben Sie nun Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort an. (Ihr Passwort finden Sie im Stadtwerke Engen Zugangsschreiben.)
Außerdem muss das Häkchen bei „Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren“ gesetzt sein.
Mit einem Klick auf „Weiter“ kommen Sie zur nächsten Seite.

Neues E-Mail-Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Durch das Klicken auf 'Weiter' wird eine Verbindung zum E-Mail-Server hergestellt, und die Einstellungen für Ihren Internetdienstanbieter oder das Microsoft Exchange-Serverkonto werden konfiguriert.

Ihr Name:
Beispiel: Melanie Speckmann

E-Mail-Adresse:
Beispiel: melanie@contoso.com


Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:

Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

4. Im nun folgenden Fenster wählen Sie die Art des zu verwendenden Dienstes aus, hier wählen Sie nun „Internet-E-Mail“ aus. Mit einem Klick auf „Weiter“ wechseln Sie zur nächsten Seite des Dialogs.




5. Hier können Sie nun wie folgt die benötigten Daten eintragen:

Posteingangsserver: pop3.hegau-data.de
 Postausgangsserver: smtp.hegau-data.de
 Benutzername: Ihre E-Mail-Adresse
 Kennwort: Ihr Passwort


Mit einem Klick auf „Weitere Einstellungen“ öffnet sich ein Fenster mit weiteren Optionen.

6. Dieser Punkt ist optional, er wird jedoch von den Stadtwerken Engen empfohlen, da er wesentlich zur Sicherheit ihres Kontos beiträgt.
 Unter dem Reiter „Erweitert“ kann eine Übertragungsverschlüsselung gewählt werden.
 Falls Sie keine Verschlüsselung wünschen, können Sie mit Punkt 7 fortfahren.
 Mit den folgenden Einstellungen können Sie die Verschlüsselung einrichten:



Bitte beachten Sie, dass der Port 995 gegebenenfalls in einer vorhandenen Firewall freigegeben werden muss.

- Unter dem Reiter Postausgangsserver aktivieren Sie nun das Häkchen bei „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“:



Mit einem Klick auf "OK" bestätigen Sie die Eingaben.

- Nach einem letzten Klick auf "Weiter" erreichen Sie das letzte Fenster des Dialogs. Auf dieser Seite können Sie mit einem Klick auf „Fertigstellen“ den Konfigurationsvorgang beenden.

