

E-Mail Client Windows Live Mail Konfigurationshinweise

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre E-Mails über Windows Live Mail abrufen können.

1. Starten Sie das Programm Windows Live Mail, Sie sehen nun die Startoberfläche. Wechseln Sie nun mit einem Klick auf "Konten" in die Kontoverwaltung.



2. Mit einem Klick auf "E-Mail" öffnet sich ein Dialog, um ein neues E-Mail-Konto hinzuzufügen.





3. Geben Sie nun Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort und Ihren Namen ein. (Ihr Passwort finden Sie in unserem Zugangsschreiben.) Mit einem Klick auf "Weiter" kommen sie zur nächsten Seite.

📴 Windows Live Mail	×
E-Mail-Konten hinzufü	igen
E-Mail-Adresse: name@example.com Windows Live-E-Mail-Adresse holen Kennwort: ✓ Dieses Kennwort speichern Anzeigename für Ihre gesendeten Nachrichten: Vorname Nachname Servereinstellungen manuell konfigurieren	Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live Mail verwendet werden, einschließlich Hotmail Gmail und viele weitere.



	Servereinstellungen konfigu Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministr nicht kennen.	urieren ator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers	
	Informationen zum Posteingangsserver	Informationen zum Postausgangsserver	
Servertyp: POP		Serveradresse: Port:	
	Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)		
	Authentifizierung mit:		
	Klartext		
	Anneldebenstremen		
	name@example.com		
		Abbrechen Zurück Weiter	
⊢ P A g N	Hier können Sie nun wie folgt die benötigten Dat Posteingangsserver: pop3.hegau-data.de Postausgangsserver: smtp.hegau-data.de Anmeldebenutzername: Ihre E-Mail-Adresse Außerdem sollten beim Postausgangsserver noch "Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)" und "Erfordert eine Authentifizierung" gesetzt werden. Ait einem Klick auf "Weiter" bestätigen Sie die Eir	en eintragen: 1 die Haken bei d	
	Jach einem letzten Klick auf "Fertig stellen" ist die	e Einrichtung abgeschlossen:	
Ν	dows Live Mail	×	
N			
N inc			

E-Mail-Konto hinzufügen

Fertig stellen